



L'accès à la configuration de votre box

L'application de configuration de votre box est l'élément qui vous permettra de mettre en place la sécurité dont vous avez désiré bénéficier. Si vous ne savez pas encore très bien où vous voulez aller, il est probable que vous le découvrirez en parcourant les fiches sur le paramétrage. Les options de configuration qui nous intéressent sont relativement peu nombreuses, alors n'ayez pas peur d'y entrer... de toutes façons vous êtes guidés !

Il faut distinguer deux modes d'accès à l'application de configuration de votre box : Le mode local et le mode distant. Le mode distant est celui proposé par Free, le mode local par tous les autres.

A priori le mode distant est le plus sécurisé dans la mesure où l'application de configuration n'est pas hébergée sur votre box, ce qui signifie que même si quelqu'un s'introduisait sur votre réseau, il ne pourrait pas modifier les réglages de votre box. Dans ce mode vous utilisez votre navigateur internet pour vous connecter à un serveur situé sur internet. Ceci offre l'avantage de vous permettre de faire des réglages même si vous n'êtes pas chez vous. Toutefois ces réglages ne seront pris en compte que si vous redémarrez votre box... Il faudra que vous ayez un interrupteur commandable à grande distance... Dans le mode local, vous vous connectez aussi à l'aide de votre navigateur, mais cette fois-ci directement à l'application de configuration située sur votre box.


Après cette brève introduction voyons comment vous pouvez accéder à l'application de configuration de votre box...

Le mode distant : Consulter directement la fiche « Accéder à mon interface Free »

Le mode local : Pour pouvoir accéder à votre box, vous devez déterminer son adresse IP. Si vous ne savez pas comment faire, la manière la plus simple est d'utiliser le petit programme que nous vous avons concocté : « **AmaBox** ». Ce programme très léger qui ne nécessite pas d'installation affichera directement votre navigateur internet avec l'interface de configuration de votre box. Pour le télécharger gratuitement, allez dans la rubrique « Les outils conseillés » ou directement à cette adresse : <http://www.panoptinet.com/amabox>

Ouvrez votre navigateur internet en utilisant AmaBox (cf. introduction)

Votre navigateur vous demandera immédiatement le nom de l'utilisateur et du mot de passe. Le nom de l'utilisateur est « admin ». Si vous n'avez jamais changé votre mot de passe, il est réglé par défaut sur « password ».



Pour visualiser cette page, ouvrez une session dans la zone « **192.168.0.1:80** » de 192.168.0.1:80.
Votre mot de passe sera envoyé non chiffré.

Nom :

Mot de passe :

Conserver ce mot de passe dans mon trousseau

Vous devez absolument changer votre mot de passe si ca n'est pas déjà fait, car le mot de passe par défaut est très facile à trouver et c'est le même pour toutes les box. Un pirate aura tôt fait de le modifier pour détourner votre box à son profit. Consultez la fiche « Changer le mot de passe de ma box » pour connaître la procédure.

Vous aurez sans doute remarqué l'absence de « https » dans l'adresse utilisée. Cela signifie que vous n'utilisez pas de connexion sécurisée pour votre box. Par conséquent votre mot de passe est transmis en clair (sans chiffrement) à travers le réseau. N'importe qui pourra donc le capter et s'en resservir. Malheureusement vous ne pouvez rien changer à cela...

Que faire si j'ai changé mon mot de passe et que je l'ai oublié ?

Si vous avez perdu votre mot de passe, la seule solution est de réinitialiser la box complètement. De ce fait vous perdrez tous les réglages que vous aurez pu faire auparavant... Rien que vous ne puissiez refaire, néanmoins. Pour réinitialiser la box, vous devrez appuyer pendant 5 à 10 secondes sur le bouton "reset" situé à l'arrière de la box. Vous devrez probablement vous aider d'un trombone à moins que vous ayez les doigts suffisamment fins...

Que faire si je n'y arrive toujours pas ?

Vous n'avez plus qu'à contacter l'assistance 611 depuis votre ligne Bbox (temps d'attente gratuit puis prix d'une communication locale) ou 1061 depuis une autre ligne (prix d'un appel local).